

NOTICE G-ECONOMAT

Lecteur MC22 – Import/export manuel



ALBATEC
52, avenue de Cournon 63170 AUBIERE
04.73.28.52.46 @ albatec@albatec.fr www.albatec.fr

SOMMAIRE

A. Activer le transfert des fichiers sur le lecteur avant import ou export 2

B. Téléchargement des catalogues 3

C. Récupération de l'inventaire 5


D. Importer les entrées fournisseurs 7

E. Importer les sorties services 9


A. ACTIVER LE TRANSFERT DES FICHIERS SUR LE LECTEUR AVANT IMPORT OU EXPORT

Allumer le lecteur et balayer l'écran du haut vers le bas en partant du haut du lecteur.

Haut de l'écran



Sélectionner la ligne "Transfert des fichiers"



B. TELECHARGEMENT DES CATALOGUES


1) Dans G-ECNOMAT


- Menu "Codes-barres – RFID", cliquer sur "Téléchargement des catalogues".

➡ **Etape 1**



Sélectionner le lecteur Android MC22 / MC33R

NE PAS CLIQUER SUR 

Et cliquer sur 


Le téléchargement du fichier catalogues_geconomat.zip, décompresser-le sur le bureau et copier les 3 fichiers **catserv.txt, catfour.txt et catart.txt**.

2) Dans l'explorateur de fichiers


Ouvrir l'explorateur Windows (

+ E du clavier)

Accéder au lecteur dans MC22 / Espace de stockage interne partagé / ALBATEC / G-ECNOMAT



et coller les fichiers




Mettre le **lecteur MC22 sur sa base** **puis activer le transfert**  (voir page 2)

3) Sur le lecteur

- Appuyer sur 

puis sur 


- Appuyer ensuite sur la touche 



- Un message s'affiche indiquant que "l'import est terminé".
- Pour revenir au menu principal, appuyer sur la touche 

C. RECUPERATION DE L'INVENTAIRE

- Accédez au menu **Import / Export > Export Inventaire stock**




Un message indique que l'export est terminé. Chaque inventaire exporté est automatiquement placé en sauvegarde (la sauvegarde la plus récente écrasant la sauvegarde précédente).

- Mettre le lecteur sur sa base.


- Ouvrez **l'explorateur Windows**

a) Accédez au lecteur dans le périphérique « **MC22** » dans le menu « ce PC »


b) Cliquez sur « **Espace de stockage interne partagé** »



c) **Albatec** :



d) **G-ECONOMAT**




e) Coupez le fichier **tinvs.txt**

f) Et le coller sur le bureau de votre ordinateur.

- Dans G-ECONOMAT, menu « **Codes-barres** », cliquez sur « Import de l'inventaire du stock ».

a) Sélectionnez le lecteur Android MC22 / MC33xx
(ne pas cliquer sur « continuer »)


b) Puis sélectionnez « **Parcourir** »



c) Récupérez sur votre bureau le fichier **tinvs.txt**


d) Cliquez sur « **Importer** »

e) Si l'import s'est réalisé avec succès, vous obtiendrez un état récapitulatif de l'inventaire importé.



D. IMPORTER LES ENTREES FOURNISSEURS

- Mettre le lecteur sur sa base.
- Accédez au menu **Import / Export > Export entrées fournisseurs**




Un message indique que l'export est terminé. Les entrées fournisseurs sont alors placées dans le menu de sauvegarde.


- Ouvrez **l'explorateur Windows**

a) Accédez au lecteur dans le périphérique « **MC22** » dans le menu « ce PC »


b) Cliquez sur « **Espace de stockage interne partagé** »



c) **Albatec** :



d) **G-ECONOMAT**




e) Coupez le fichier **tentr.txt**

f) Et le coller sur le bureau de votre ordinateur.

- Dans G-ECONOMAT,Menu « **Codes-barres** », cliquez sur « Import des mouvements d'entrée ».

a) Sélectionnez le lecteur Android MC22 / MC33R
(ne pas cliquer sur « continuer »)


b) Puis sélectionnez « **Parcourir** »



c) Récupérez sur votre bureau le fichier **tentr.txt**

d) Cliquez sur « **Importer** »

e) Si l'import s'est réalisé avec succès, vous obtiendrez un état récapitulatif des mouvements importés.




Récapitulatif des mouvements importés le [illegible]

Code	Libellé	Quantité	Rejet
Fournisseur : AUV.SERV - AUVERGNE SERVICES			
STYL05	Stylo bille bleu	10.00	
Fournisseur : ALBA - ALBATEC			
ENV05	Enveloppes auto-adhésives 80g pleine	100.00	
ENV10	Enveloppes auto-adhésives 80g fenêtre	100.00	

E. IMPORTER LES SORTIES SERVICES

- Accédez au menu **Import / Export > Export sorties services**




Un message indique que l'export est terminé. Les sorties services sont alors placées dans le menu de sauvegarde.


- Mettre le lecteur sur sa base.
- Ouvrez **l'explorateur Windows**

a) Accédez au lecteur dans le périphérique « **MC22** » dans le menu « ce PC »


b) Cliquez sur « **Espace de stockage interne partagé** »



c) **Albatec** :



d) **G-ECONOMAT**




e) Coupez le fichier **tsort.txt**

f) Et le coller sur le bureau de votre ordinateur.

- Dans G-ECONNOMAT, menu « **Codes-barres** », cliquez sur « Import des mouvements de sortie ».

  a) Sélectionnez le lecteur Android MC22 / MC33xx
  (ne pas cliquer sur « continuer »)

  b) Puis sélectionnez « **Parcourir** »



  c) Récupérez sur votre bureau le fichier **tsort.txt**

  d) Cliquez sur « **Importer** »

  e) Si l'import s'est réalisé avec succès, vous obtiendrez un état récapitulatif des mouvements importés.

