
IMPRESSION D'ETIQUETTES CODE-BARRES DEPUIS LE SERVEUR SAAS ALBATEC

Vous avez reçu précédemment un exécutable permettant l'impression depuis notre serveur SaaS sur votre réseau privé.

Vous avez déposé se fichier dans C:\Program Files (x86)\Albatec\<file>.exe.

I. Procédure pour pouvoir imprimer une étiquette depuis le SaaS

1. Connectez-vous à l'application Web en SaaS que nous vous avons fourni en tant qu'administrateur.




2. Une fois connecté, vous pouvez configurer votre imprimante comme si l'application Web était déployé sur votre réseau. Dans G-MAT, cliquez sur **Menu** à gauche > **Administration** > **Configuration du matériel**, puis cliquez sur **Créer**.




3. Indiquez dans "Nom imprimante CUPS", l'accès au partage de votre imprimante réseau : \\192.168.x.y\zd230 (exemple).



4. Vous pouvez maintenant effectuer une impression de deux étiquettes de test.



5. Firefox vous propose alors deux choix, "Ouvrir avec" et "Télécharger", il vous faudra choisir **Ouvrir avec** et sélectionner le petit exécutable que nous vous avons fourni.




6. L'impression sera immédiate si tout est correctement paramétrer.


II. Cas particulier (Windows 10/11)

Si vous rencontrez des difficultés, il s'agit peut-être d'une protection concernant des fichiers en provenance d'Internet.


1. Editez les propriétés du fichier .albatec et voyez si vous avez une protection active sur le fichier comme ci-dessous :



2. Pour autoriser les fichiers en provenance de notre serveur SaaS, ajouter l'URL que l'on vous a fourni pour accéder à G-MAT aux sites de confiance dans l'onglet sécurité des propriétés Internet.



3. Le message de sécurité aura disparu au prochain téléchargement du fichier .albatec et s'exécutera sans contrainte



III. Important changement à partir de Firefox 98

N.B. : Fonctionne avec les versions précédentes du navigateur.

La boite de dialogue pour choisir, si vous souhaitez exécuter ou enregistrer le fichier en lien sur lequel vous avez cliqué, disparait au profit d'un téléchargement sans exécution (pour plus de sécurité).

Voici les étapes à suivre pour forcer l'exécution immédiate :

